AXONICO HIS
MANUAL DE USO
INSTALACIÓN DE AXÓNICO
(Actualizado AGOSTO 2026)

GUÍA DE INSTALACIÓN: SISTEMA AXÓNICO

Para instalar el sistema por **primera vez** en tu PC, sigue estos dos pasos:

1. Descarga el INSTALADOR BASE. (190 mb aprox)
Elige la versión del instalador según el año de tu licencia y haz clic en el enlace para descargarlo:

Versión 2024:
https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_install_24.11.4.0.ex_

Versión 2025:
https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_install_25.10.5.0.ex_

Luego de ingresar la dirección en el navegador comienza la descarga: DEL INSTALADOR BASE

2. Descarga la ACTUALIZACIÓN (COMPILADA) (50 mb aproximadamente)
Para finalizar, descarga la compilación correspondiente a tu versión vigente (última versión disponible 2025-2026)

https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_25.5.10.0.zip
https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_25.5.10.5.zip
https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_25.8.31.0.zip
https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_25.10.5.0.zip
https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_25.11.8.0.zip
https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_25.11.8.1.zip
https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_25.12.8.0.zip

https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_26.1.20.0.zip
https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_26.2.12.0.zip
https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_26.2.26.0.zip
https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_26.2.26.1.zip
https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_26.2.26.2.zip
https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_26.4.18.0.zip
https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_26.4.18.1.zip
https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_26.6.18.0.zip
https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_26.6.18.1.zip

Importante: La versión a descargar COMPILADA tiene que ser IGUAL a la vigente en la institución.
*O en todo caso una **versión previa** Así ejecutar axónico completara automáticamente la actualización.*

Cambiar la extensión del INSTALADOR BASE de

… downloads/axonico/axonico_install_25.10.5.0.ex_
… downloads/axonico/axonico_install_25.10.5.0.**exe**

Con la nueva extensión, **ejecutar como administrador**. (Botón secundario del mouse sobre el archivo).
Tambien desactivar el Antivirus por favor.



Si el sistema operativo consulta si realmente quiere ejecutar.



Comienza la actualización. Aceptar Seguir



Aceptar la siguiente opción.



Aceptar, seguir.



Continuar el proceso de instalación



Genera el Acceso directo.



Aceptar.



En el ejemplo NO re-iniciamos el equipo



Hacer doble click en el acceso. Aparece una ventana para colocar el nombre de servidor.

Ejecutar el sistema Axónico His desde el acceso directo creado. Aparece la siguiente ventana, colocar la dirección del servidor. Como obtener la dirección del servidor ver **¿Cómo obtener la dirección del server?**

Finalmente aparece la pantalla principal del sistema.

NOTA:

Caso: Nunca antes de instalo el Sistema Axónico. Es necesario INSTALAR el INSTALADOR BASE.

Eso es en general.
Luego se tiene que instalar en particular la COMPILADA según el NUMERO DE VERSION DE LA INSTITUCIÓN. Eso sería en PARTICULAR.
Puede suceder luego de terminado el proceso de instalación, al ejecutar el programa el mismo verifica que hay una versión más reciente entonces aparecerá la siguiente ventana informando la descarga.



NOTA:

Cada actualización posterior del sistema se realizará en forma automática, tomando dichas actualizaciones de la carpeta indicada en el parámetro VERSIONACT.

Este valor debe corresponderse a una carpeta de uso común y accesible por cualquiera de las terminales de la red. Si desea realizar la instalación desde internet, se puede indicar en dicho valor la dirección donde se encuentran los instaladores. Por ejemplo:

https://www.axonico.ar/downloads/axonico/ * NO ACCESIBLE

Si algún puesto de la red requiere ser actualizado en forma particular, es decir desde un origen diferente al indicado en el paso anterior, solo basta en configurar el parámetro VERSIONACT en el puesto con el valor origen desde donde se obtendrá la actualización:

Particularidades:

I) ¿Cómo obtener la dirección del server?

Para conocer la dirección del server, ingresar en una pc que tenga el sistema instalado. Posicionado en esa carpeta buscar el archivo **axonico.ini**



Abrir el mismo y consultar los datos luego de **Servername= 10.1.0.xx**



Copiar ese dato (**10.1.0.xx**) y pegarlo en … (sin comillas, ni paréntesis).

II) Cuando no se ejecuta más de 1 vez axonico.exe y no aparece la pantalla inicial del sistema, ni descarga una nueva versión.

Ingresar en la pantalla que contiene al sistema y hacer doble click sobre el elemento temporal.old.



Aparece una ventana brevemente donde se modifican algunos datos.



Luego que termine.
Ejecutar
axónico.exe.

III) Error relacionado con las fuentes

En algunos casos, al ejecutar el sistema axónico, aparece un mensaje de error con el nombre de una fuente, generalmente es la fuente ARIALUNI, que impide que el sistema se ejecute.



En ese caso ingresar en la carpeta, que contiene al software axónico y buscar la carpeta fonts.



Ir seleccionando UNA A UNA TODAS las fuentes con el botón derecho del mouse, y seleccionar, “Instalar para todos los usuarios”

Luego ejecutar el sistema Axónico.

IV) En algunas PC, aparece el siguiente mensaje:

Es necesario instalar ese programa, desde: y ejecutarlo. Luego ejecutar el sistema Axónico. https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=50402