



AXONICO HIS
MANUAL DE USO
INSTALACIÓN DE AXÓNICO
(actualizado ABRIL 2024)



I.1 GUIA DE USO

¿CÓMO SE INSTALA EL SISTEMA AXÓNICO EN UNA PC EN LA CUAL NUNCA SE INSTALÓ EL SISTEMA?

Para la instalación del sistema se requiere descargar el **INSTALADOR** de la siguiente dirección de internet:

(El instalador contiene: Contiene todos los elementos necesarios para instalar el software).

La siguiente dirección web esta la última versión 2022,2023 y 2024.

Los archivos suelen tener más de 125 megas

https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_install_23.3.18.0.ex

https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_install_22.12.2.3.ex

https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_install_23.6.14.0.ex

https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_install_23.6.14.1.ex

https://www.axonico.ar/downloads/axonico/axonico_install_24.2.22.2.ex


Esa dirección se puede modificar los números para lograr la coincidencia de la versión necesaria.

Importante: La versión a descargar tiene que ser IGUAL a la vigente en la institución.


Como excepción, puede descargar una inmediatamente anterior.

Luego descomprimir en la carpeta del que contiene al sistema axónico la compilada de esa versión, esta en el server y tiene unos 25-30 megas


Luego de ingresar la dirección en el navegador comienza la descarga:




Luego de descargado, cambiar la extensión del archivo, de **.ex** CAMBIAR A **.exe**



Con la nueva extensión, **ejecutar como administrador**. (Botón secundario del mouse sobre el archivo).




Si el sistema operativo consulta si realmente quiere ejecutar.




Comienza la actualización.


Aceptar, seguir




Aceptar la siguiente opción.




Aceptar, seguir.




Continuar el proceso de instalación




Genera el Acceso directo.



Aceptar.





En el ejemplo NO re-iniciamos el equipo





Hacer doble click en el acceso. Aparece una ventana para colocar el nombre de servidor.



Ejecutar el sistema Axónico His desde el acceso directo creado. Aparece la siguiente ventana, colocar la dirección del servidor. Como obtener la dirección del servidor ver **¿Cómo obtener la dirección del server?**


Finalmente aparece la pantalla principal del sistema.





NOTA:

Puede suceder luego de terminado el proceso de instalación, al ejecutar el programa el mismo verifica que hay una versión más reciente entonces aparecerá la siguiente ventana informando la descarga.



NOTA:

Cada actualización posterior del sistema se realizará en forma automática, tomando dichas actualizaciones de la carpeta indicada en el parámetro VERSIONACT.

PARÁMETROS

Código:

Descripción:

%ACTUALIZA%

Valor:

Emp.Suc.	Código	Descripción	Tipo Dato	Valor
99	ULT_ACTU	INDICA ULTIMA ACTUALIZACION DEL SISTEMA	D	May 20 2022 7:33AM
99	VERSIONACT	ACTUALIZADOR DEL SISTEMA	S	https://www.axonico.ar/downloads/axonico/
99	VERSIONZIP	ACTUALIZADOR DEL SISTEMA WEB	S	https://www.axonico.ar/downloads/axonico/

Este valor debe corresponderse a una carpeta de uso común y accesible por cualquiera de las terminales de la red. Si desea realizar la instalación desde internet, se puede indicar en dicho valor la dirección donde se encuentran los instaladores. Por ejemplo:

<https://www.axonico.ar/downloads/axonico/> _ * NO ACCESIBLE

Si algún puesto de la red requiere ser actualizado en forma particular, es decir desde un origen diferente al indicado en el paso anterior, solo basta en configurar el parámetro VERSIONACT en el puesto con el valor origen desde donde se obtendrá la actualización:

Particularidades:


I) ¿Cómo obtener la dirección del server?

Para conocer la dirección del server, ingresar en una pc que tenga el sistema instalado.


Posicionado en esa carpeta buscar el archivo **axonico.ini**

10115	11/9/2021 11:22	Carpeta de archivos	
pbcef	7/12/2021 09:43	Carpeta de archivos	
Pbr	18/11/2021 10:22	Carpeta de archivos	
Runtime 21.0.0.1311	16/2/2022 10:27	Carpeta de archivos	
actualiza	23/5/2022 01:00	Aplicación	392 KB
actualiza	12/5/2022 09:51	Opciones de configuración	1 KB
actualiza	1/4/2022 09:03	Documento XML	1 KB
appeon_cordova.pbd	23/5/2022 02:31	Archivo PBD	148 KB
appeon_workarounds.pbd	23/5/2022 02:30	Archivo PBD	995 KB
atl100.dll	19/7/2019 09:39	Extensión de la aplicación	135 KB
axon	26/9/2017 16:49	Icono	32 KB
axonico	23/5/2022 03:09	Aplicación	848 KB
axonico	23/5/2022 10:24	Opciones de configuración	1 KB
axonico.pbd	23/5/2022 02:30	Archivo PBD	221 KB
axonico	1/4/2022 09:03	Documento XML	1 KB

Abrir el mismo y consultar los datos luego de **Servername= 10.1.0.xx**



Copiar ese dato (**10.1.0.xx**) y pegarlo en ... (sin comillas, ni paréntesis).



AXÓNICO HIS

Ingresar datos de conexión a la base de datos. Este proceso generará un archivo de inicialización que le permitirá acceder a la aplicación.

Base de Datos	Usuario	Clave	Servidor
sagps	operador	*****	<servidor>
sagps_test	operador	*****	<servidor>

✓ ✕



II) Cuando no se ejecuta más de 1 vez axonico.exe y no aparece la pantalla inicial del sistema, ni descarga una nueva versión.

Ingresa en la pantalla que contiene al sistema y hacer doble click sobre el elemento temporal.old.

Sybase.PowerBuilder.WebService.Runtim...	17/11/2022 23:48	Extensión de la ap...	106 KB
Sybase.PowerBuilder.WebService.WSDL.dll	1/12/2020 11:23	Extensión de la ap...	33 KB
Sybase.PowerBuilder.WebService.WSDLR...	1/12/2020 11:23	Extensión de la ap...	63 KB
temporal	16/1/2023 09:04	Documento de te...	35 KB
temporal_old	25/11/2022 12:54	Archivo por lotes ...	5 KB
TWAIN.dll	16/3/2017 14:15	Extensión de la ap...	168 KB
TWAINCSToolkit.dll	16/3/2017 14:15	Extensión de la ap...	39 KB
tx4ole30.ocx	26/8/2022 20:25	Control ActiveX	540 KB
tx30.dll	26/8/2022 20:25	Extensión de la ap...	1.578 KB
tx30_css.dll	26/8/2022 20:25	Extensión de la ap...	343 KB

Aparece una ventana brevemente donde se modifican algunos datos.

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\QTECH\axonicoNuevoEntorno>del /F /Q "pbrestclient.dll"
No se pudo encontrar C:\QTECH\axonicoNuevoEntorno\pbrestclient.dll
C:\QTECH\axonicoNuevoEntorno>del /F /Q "pbribbonbar.dll"
No se pudo encontrar C:\QTECH\axonicoNuevoEntorno\pbribbonbar.dll
C:\QTECH\axonicoNuevoEntorno>del /F /Q "pbrtc.dll"
No se pudo encontrar C:\QTECH\axonicoNuevoEntorno\pbrtc.dll
C:\QTECH\axonicoNuevoEntorno>del /F /Q "pbrth.dll"
No se pudo encontrar C:\QTECH\axonicoNuevoEntorno\pbrth.dll
C:\QTECH\axonicoNuevoEntorno>del /F /Q "pbshr.dll"
No se pudo encontrar C:\QTECH\axonicoNuevoEntorno\pbshr.dll
C:\QTECH\axonicoNuevoEntorno>del /F /Q "pbsnc.dll"
No se pudo encontrar C:\QTECH\axonicoNuevoEntorno\pbsnc.dll

```

Luego que termine.


Ejecutar axónico.exe.

III) Error relacionado con las fuentes


En algunos casos, al ejecutar el sistema axónico, aparece un mensaje de error con el nombre de una fuente, generalmente es la fuente ARIALUNI, que impide que el sistema se ejecute.

ARIALUNI	18/11/2002 17:44	Archivo de fuente TrueType	22.731 KB
CIA_C39C	1/1/1995 12:00	Archivo de fuente TrueType	20 KB
CIA_C39M	1/1/1995 12:00	Archivo de fuente TrueType	8 KB
CIA_C39N	1/1/1995 12:00	Archivo de fuente TrueType	8 KB
CIA_C39T	3/2/1995 03:57	Archivo de fuente TrueType	8 KB
icomoon	10/1/2019 06:31	Archivo de fuente TrueType	390 KB
MW6Matrix	30/11/2008 16:52	Archivo de fuente TrueType	12 KB
PF_I2OF5	30/12/2004 17:11	Archivo de fuente TrueType	10 KB
PF_I2OF5_NT	30/12/2004 17:11	Archivo de fuente TrueType	29 KB
PF_I2OF5_TXT	30/12/2004 17:11	Archivo de fuente TrueType	62 KB
PF_I2OF5_W	30/12/2004 17:11	Archivo de fuente TrueType	29 KB
icomoon.eot	10/1/2019 06:31	Archivo EOT	390 KB
icomoon.woff	10/1/2019 06:31	Archivo WOFF	390 KB
fonts	13/1/2019 10:22	Documento XML	5 KB
icomoon	10/1/2019 06:31	Microsoft Edge HTML Document	1.135 KB

En ese caso ingresar en la carpeta, que contiene al software axónico y buscar la carpeta fonts.




Ir seleccionando UNA A UNA TODAS las fuentes con el botón derecho del mouse, y seleccionar, “Instalar para todos los usuarios”



Luego ejecutar el sistema Axónico.

IV) En algunas PC, aparece el siguiente mensaje:



Es necesario instalar ese programa, desde: y ejecutarlo. Luego ejecutar el sistema Axónico.

<https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=50402>